

土壤 β -木糖苷酶 (S- β -XYS) 活性检测试剂盒 (微量法)


产品货号: BA1954

产品规格: 100T/48S

产品简介:

β -木糖苷酶 (EC3.2.1.37, β -XYS) 存在于植物、细菌和真菌等生物体, 是催化木聚糖类半纤维素降解的关键酶, 产物木糖可作为碳源应用于微生物发酵。另外, β -木糖苷酶还可以作为生物漂白剂应用于造纸工业, 比传统的漂白法环保, 具有广泛的应用价值。

S- β -XYS催化对硝基苯酚- β -D-木糖苷产生对硝基苯酚, 对硝基苯酚在400nm处有特征吸收峰, 测定400nm光吸收增加速率, 可计算S- β -XYS活性。



注意: 实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
试剂一	液体2mL×1瓶 (自备)	2-8℃
试剂二	液体10mL×1瓶	2-8℃
试剂三	粉剂×2瓶	-20℃
试剂四	液体30mL×1瓶	2-8℃
标准品	液体1mL×1支	2-8℃

溶液的配制:

试剂一: 甲苯自备。

试剂三: 临用前取1瓶加入5mL蒸馏水, 充分溶解备用, 用不完的试剂-20℃分装保存4周。

标准品: 5mmol/L的对硝基苯酚溶液。

需自备的仪器和用品:

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、微量玻璃比色皿/96孔板、研钵、冰、30-50目筛、甲苯 (不允许快递) 和蒸馏水。

操作步骤:

一、样本处理 (可适当调整待测样本量, 具体比例可以参考文献)

新鲜土样自然风干或37℃烘箱风干, 过30-50目筛。

二、测定步骤

1. 分光光度计/酶标仪预热30min, 波长调至400nm, 分光光度计蒸馏水调零。
2. 标准溶液的稀释: 临用前取20 μ L 5mmol/L的对硝基苯酚溶液, 加入980 μ L试剂二, 充分混匀, 配制成100 μ mol/L标准液使用, 现用现配。(实验中每管需要100 μ L, 为减小实验误差, 故配制大体积。)
3. 加样表:

试剂名称 (μ L)	测定管	对照管	标准管	空白管
风干土样 (g)	0.02	0.02	-	-
试剂一	5	5	-	-



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

振荡混匀，使土样全部潮湿，室温放置15min				
试剂二	100	100	-	-
试剂三	80	-	-	-
混匀，50℃水浴1h后，立即沸水浴5min（盖紧，防止水分散失），流水/冰浴冷却。				
试剂三	-	80	-	-
10000rpm 25℃离心10min，取上清液				
上清液	100	100	-	-
标准品	-	-	100	-
蒸馏水	-	-	-	100
试剂四	200	200	200	200

充分混匀，室温静置2min后，10000g常温离心5min，取上清于微量玻璃比色皿/96孔板中测定吸光值A，分别记为A测定管、A对照管、A标准管、A空白管。计算 $\Delta A_{测定}=A_{测定管}-A_{对照管}$ ， $\Delta A_{标准}=A_{标准管}-A_{空白管}$ 。每个测定管设一个对照管。空白管和标准管只需做1-2次。

三、S- β -XYS活力计算

单位的定义：每天每g土样中产生1 μ mol对-硝基苯酚定义为一个酶活力单位。

S- β -XYS活力 (U/g土样) = $\Delta A_{测定} \div (\Delta A_{标准} \div C_{标准}) \times V_{反总} \div W \div T = 0.444 \times \Delta A \div \Delta A_{标准} \div W$

T：反应时间，1h=1/24d；V反总：反应体系总体积：1.85 $\times 10^{-4}$ L；C标准：标准溶液浓度，100 μ mol/L；W：样本质量，g。

实验实例：

- 取两管 0.02g 土样，即为测定管和对照管，按照测定步骤操作，记为 A 测定管、A 对照管。计算 $\Delta A_{测定}=A_{测定管}-A_{对照管}=0.297-0.128=0.169$ ， $\Delta A_{标准}=A_{标准管}-A_{空白管}=0.395-0.047=0.348$ ，计算酶活得：S- β -XYS 活力 (U/g 土样) = $0.444 \times \Delta A_{测定} \div \Delta A_{标准} \div W = 0.444 \times 0.169 \div 0.348 \div 0.02 = 10.781$ U/g 土样。
- 取两管 0.02g 林土样，即为测定管和对照管，按照测定步骤操作，记为 A 测定管、A 对照管。用 96 孔板计算 $\Delta A_{测定}=A_{测定管}-A_{对照管}=0.251-0.089=0.162$ ， $\Delta A_{标准}=A_{标准管}-A_{空白管}=0.395-0.047=0.348$ ，计算酶活得：S- β -XYS 活力 (U/g 土样) = $0.444 \times \Delta A_{测定} \div \Delta A_{标准} \div W = 0.444 \times 0.162 \div 0.348 \div 0.02 = 10.344$ U/g 土样。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com