

# 土壤荧光素二乙酸酯(FDA)水解酶试剂盒(可见分光光度法)

产品货号: BA2815

产品规格: 48样

## 产品简介:

土壤荧光素二乙酸酯(FDA)水解酶与土壤总碳、全氮、全磷等土壤养分指标间关系密切,与微生物活性间的相关性比其他酶活性更显着,同时也能够很好地反映系统中有机质的转化和土壤中微生物的活性,是土壤健康质量的微生物学指标之一。

FDA是一种无色化合物,在介质中能被许多土壤酶所催化水解,并经脱水反应,产生酶解终产物一荧光素,该黄色产物在490nm处有强吸收峰,通过检测490nm处的吸光值变化即可得出FDA水解酶活性。

#### 产品内容:

产品名称	规格	保存条件	备注
试剂一	液体110mL×1瓶	2-8°C	
试剂二	粉剂mg×1瓶	2-8°C	临用前加3mL丙酮充分溶解备用。
标准品	粉剂mg×1支	2-8°C	若重新做标曲,则用到该试剂。

#### 所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL玻璃比色皿(光径1cm)、可调式移液器、天平、低温离心机、恒温水浴锅、丙酮。

#### FDA水解酶活性测定:

建议正式实验前选取2个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1. 样本制备:

取新鲜土样风干或37℃烘箱风干,先粗研磨过40目筛备用。

【注】土壤风干,减少土壤中水分对于实验的干扰;土壤过筛,保证取样的均匀细腻。

- 2. 上机检测:
- (1) 可见分光光度计预热30min,设定波长到490nm,蒸馏水调零。
- (2) 在EP管中依次加入:

		对照管		
试剂名称(μL)	测定管	(仅做一次)		
样本 (g)	0.05	0.05		
试剂一	1000	1000		
试剂二	50			
丙酮		50		
混匀,37℃反应1h				
丙酮	150	150		
涅尔 12000mm 南水10min				

混匀,12000rpm离心10min,取全部上清液转移至1mL玻璃比色皿中,于490nm下读取吸光值A, $\Delta A$ =A测定-A对照。

#### 【注】

1. 若ΔA的差值较大,超过1.5,可以降低土壤取样量,或者反应产物用蒸馏水稀释之后再检测,则稀释倍数D 代入计算公式。




Zheng zhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd 地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号 免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799 Q Q: 807961520 731791866 邮箱: zzlybio@126.com



## 结果计算:

1. 标准曲线: y=0.1614x+0.009, x是标准品质量(μg), y是ΔA。



活性定义:每小时每克土样中产生1μg荧光素定义为一个酶活力单位。
FDA活性(μg/h/g)=(ΔA-0.0094)÷0.1614÷W÷T×D=6.2×(ΔA-0.0094)÷W×D
T---反应时间,1h; W---土壤样本实际取样量; D---稀释倍数,未稀释即为1; 荧光素分子量---332.31。

## 附:标准曲线制作过程:

- 1. 制备标准品母液(5μmol/mL): 向标准品EP管里面加入1mL丙酮溶解,再加1mL水(母液需在两天内用且-20℃ 保存)。
- 2. 把母液用试剂一稀释成六个浓度梯度的标准品: 0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.μmol/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3. 按照20μL标准品+1mL试剂一+180μL丙酮的体系来操作,依据结果即可制作标准曲线。